

MacOS X Yosemite(10.10.3)からのAFP接続手順

(N-RAID、Thecus NAS共通)

- ① Finderメニューの「移動」→「ユーティリティ」→「ターミナル」を起動します。
- ② ファイル「afp_C.sh」をターミナル画面へドラッグ&ドロップします。その後続いて「接続先サーバーのIPアドレス」を入力してEnterキーを押します。
- ③ パスワード入力を求められるので、Macの「管理者パスワード」を入力してEnterキーを押します。
※ パスワードを入力してもシェルの画面上には表示されません。
パスワード入力後にEnterキーを押して、下記のメッセージが表示されれば正しく入力されています。手順④へ進んでください。
「mount_afp: AFPMountURL returned error 22, errno is 3 (もしくは2)」
「システムを再起動してください。」
- ④ システム再起動を求められるので、Macを再起動します。
※ 「ライブラリ」→「Preferences」の中に「com.apple.AppleShareClient.plist」が作成されます。
- ⑤ ファイル「afp_D.sh」をターミナル画面へドラッグ&ドロップしてEnterキーを押します。
- ⑥ パスワード入力を求められるので、Macの管理者パスワードを入力してEnterキーを押します。
- ⑦ システム再起動を求められるので、Macを再起動します。
※ AFP接続時に認証が可能になるように「com.apple.AppleShareClient.plist」の内容が変更されます。
- ⑧ システム再起動後、ユーザー認証でサーバーに接続できることを確認します。
- ⑨ 接続に成功すれば手順は完了です。

<注意事項>

- ・ この手順は対象となるクライアントごとに必要です。
- ・ 一度手順を完了すれば、OSを再インストールしない限りこの手順を再度実行する必要はありません。
- ・ OSのアップデート、もしくはセキュリティアップデートを実施する場合は、アップデート前に弊社Webサイトの関連ページを必ずご覧のうえ、必要な手順を踏んでからアップデートしてください。
- ・ 設定変更前に戻すには「ライブラリ」→「Preferences」の中の「com.apple.AppleShareClient.plist」を削除して、システムを再起動してください。
間違えて他のファイルを削除しないでください。